

目录

1. 管理控制台介绍.....	2
1.1 平台登录网址：	2
1.2 进入管理控制台：	2
1.3 设备空间分享功能.....	2
1.4 分组管理功能.....	3
1.5 设备数据报表下载、PDF 报告生成：	4
1.6 创建预警规则（高低温报警设置）	5
1.7 修改设备名称及备注.....	6
1.8 修改设备的上传及采集时间（WS1PRO 外接土壤探头与外接空气温湿度探头 在此处开启）	6
1.9 清空数据与在账号下删除设备.....	7
2. 社区与文档.....	8
2.1 说明书下载.....	8
2.2 平台 api 数据调取问题.....	9

1.管理控制台介绍

1.1 平台登录网址：www.ubibot.cn

1.2 进入管理控制台：



点击进入管理控制台



注册新账号或使用已有轻松连账号登录

1.3 设备空间分享功能（分享功能只能让被分享人拥有查看设备数据的权利，没有对设备操作的权限，也不会接收到报警）




勾选设备，点击分享




输入被分享人的轻松连账号

1.4 分组管理功能



分组管理中选择新建分组



添加设备



同屏图表模式

1.5 设备数据报表下载、PDF 报告生成:



点击进入设备管理



选定要下载数据的时间，生成 EXCEL 表格或 PDF 报告

1.6 创建预警规则（高低温报警设置）

The screenshot shows the 'Alert Rules' management page for a WS1PRO(2G) device. At the top, there are navigation tabs: 'Alert Rules', 'Trigger Records', 'Settings', 'API Key', 'New Order', 'Completed Orders', 'Data Import/Export', 'Data Sharing Settings', and 'Access Request Records'. Below the tabs is a search bar and three buttons: 'Create Data Alert', 'Create Alert Rule', and 'Delete All Rules'. A table below lists the current alert rules. The first rule is highlighted with a red box, and red arrows point from the 'Create Data Alert' and 'Create Alert Rule' buttons to the 'Alert Rule' and 'Alert Method' columns of this rule.

编号ID	预警名称	预警状态	预警规则	报警方式	预警对象	规则类型	预警类型	报警时段	创建时间	上次触发
2702	默认高低温报警	开	超过特定时间 (系统决定) 未收到数据	APP提醒 (免费), 邮件 (免费)	wangmao@cloudforce.cn	离线报警 (恢复提示)	突变预警, 恢复报警	00:00-24:00	2018-08-09	2018-08-

点击预警规则，创建数据预警

The screenshot shows the 'Create Data Alert' configuration page. The 'Alert Data' field is set to 'Temperature'. The 'Alert Condition' is set to 'Greater than (>)' and the 'Alert Range' is set to '50'. The 'Alert Name' is 'eg. 温度预警'. The 'Alert Type' is 'Anomaly Alert'. The 'Alert Method' is 'APP Alert Push'. The 'Alert Time Range' is '00:00' to '24:00'. The 'Recovery Alert' checkbox is unchecked.

若想要语音或短信报警，请选择预警方式，语音与短信报警 0.1 元一次，需要在平台充值，充值无起点门槛。

The screenshot shows the 'Create Data Alert' configuration page with a red arrow pointing to the '100.00' balance in the top right corner. The configuration is the same as in the previous screenshot.

点击钱袋充值

1.7 修改设备名称及备注



点击设置后点击基础信息管理

1.8 修改设备的上传及采集时间（WS1PRO 外接土壤探头与外接空气温湿度探头在此处开启）



点击设置后点击设备及传感器设置



此处也是 WS1PRO 外接土壤探头与外接温湿度探头开启平台上传功能的地方

1.9 清空数据与在账号下删除设备



点击进入设备




右上角为清空数据或删除设备



删除前需要输入轻松连账号的密码（登录密码）

2. 社区与文档

2.1 说明书下载



目录

2.2 平台 api 数据调取问题.....8

2.2 平台 api 数据调取问题

轻松连 libobot.cn

首页 轻松连系列产品 管理控制台 计费方式 社区与文档 新闻中心 APP下载

常见问题 > 账户管理 > 新会员注册

输入要搜索的内容关键字

新会员注册 2017年9月20日

新会员注册可通过两种方式注册：手机号码和邮箱地址。

一、手机号码注册

- 1) 打开手机APP或网页大数据平台，进入登录界面，点击立即注册。
- 2) 选择手机号码注册方式，输入您正确11位手机号码，并输入您账号密码后，点击获取验证码，系统会给您的手机号上发送一条验证码。
- 3) 填写收到的验证码点击注册，完成注册。
- 4) 可选择完善您的个人资料，或进入主页面管理您的设备。

APP客户端

网页客户端

平台接口API

- 开始前必读
- 空间管理
- 空间数据管理
- API密钥管理
- 空间分组管理
- 空间命令管理

设备接口API

- WS1型号设备接口
- WS1型号设备配置